

# MATRIX® PRO GS

## POBIERANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

**OSTRZEŻENIE!** Ta aktualizacja jest przeznaczona tylko dla konsol Matrix Pro GS z oprogramowaniem co najmniej w wersji 2.50.

**OSTRZEŻENIE!** Przed aktualizacją konsoli z wersji 2.50 prześlij swoje zadania na napęd USB. Aby dalej korzystać z tych zadań, musisz zaimportować je do aplikacji Fieldware Link, a następnie wyeksportować jako pliki Matrix Pro GS. Przy aktualizowaniu z wersji 2.50 konsola Matrix nie zachowuje wcześniej zaprogramowanych ustawień. (UWAGA: Ustawienia są zachowywane przy aktualizowaniu z wersji 3.0x lub nowszej).

## INSTALOWANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

W miarę doskonalenia oprogramowania przez firmę TeeJet Technologies aktualizacje dla konsoli będą dostępne pod adresem [www.teejet.com](http://www.teejet.com). Przed rozpoczęciem aktualizacji na urządzeniu pamięci masowej USB należy utworzyć folder aktualizacji oprogramowania.

**ZALECENIE:** Podczas aktualizacji pojazd musi być zaparkowany. Zapewni to ciągłość procesu aktualizacji, bez przerw powodowanych przez przesuwający się napęd USB, gdy pojazd jest w ruchu.

**UWAGA:** Plik jest w formacie skompresowanym zip i przed jego przesłaniem do napędu USB należy go rozpakować.

### Aby zaktualizować konsolę Matrix Pro 570GS i 840GS:

1. Pobierz plik zip bezpośrednio na pulpit komputera lub do folderu Pobrane (szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie "Jak pobierać pliki ZIP.pdf").
2. Kliknij dwukrotnie plik zip, a następnie wybierz opcję A lub B:
  - A) Skopiuj i wklej folder "tjupdate" do katalogu głównego pustego napędu USB.
  - B) Używając opcji "Wyodrębnij wszystkie pliki", rozpakuj pobrany plik do katalogu głównego pustego napędu USB (szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie "Jak pobierać pliki ZIP.pdf").

Po pobraniu pliku i jego rozpakowaniu na napędzie USB zobaczysz folder "tjupdate".

**ZALECENIE:** Należy użyć pustego dysku USB. Na dysku nie mogą się znajdować żadne pliki wykonywane automatycznie.
3. Prawidłowo wysuń napęd USB z komputera, klikając ikonę "Bezpieczne usuwanie sprzętu" znajdującą się na pasku zadań lub korzystając z funkcji "Wysuń ten dysk" w oknie Mój komputer, lub używając opcji "Wysuń dysk" (na komputerze Mac).
4. Przy WYŁĄCZONEJ konsoli podnieś gumową osłonę i włóż napęd USB do konsoli Matrix.



### OSTRZEŻENIE! OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NAPĘDÓW USB

Napędy USB 16 GB z oznaczeniem TeeJet i niebieską pętlą (rys. 1) są odpowiednie do przesyłania danych zadań i raportów do/z konsol TeeJet Matrix Pro GS, ale **NIE** są odpowiednie do ładowania aktualizacji oprogramowania konsoli Matrix Pro GS.

Napędy USB 8 GB z oznaczeniem TeeJet i żółtą pętlą (rys. 2) są odpowiednie do przesyłania danych zadań i raportów, a także do ładowania aktualizacji oprogramowania konsoli Matrix Pro GS.

Wszelkie pytania należy kierować do działu pomocy technicznej firmy TeeJet Technologies.

Rysunek 1: Napędy USB 16 GB TeeJet



Rysunek 2: Napędy USB 8 GB TeeJet



**OSTRZEŻENIE!** Nie należy korzystać z urządzeń pamięci masowej USB z technologią U3 (znanych również jako "inteligentne dyski U3"), ponieważ technologia U3 może spowodować problemy z pobieraniem lub przechowywaniem zadań.



5. Naciśnij przycisk zasilania, aby WŁĄCZYĆ konsolę.

**OSTRZEŻENIE!:** W żadnym momencie procesu aktualizacji nie wolno wyjmować napędu USB ani wyłączać zasilania konsoli.

Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Wyświetli się szereg ekranów, pasek LED będzie migać i konsola zostanie ponownie uruchomiona (wyświetli się czarny ekran i wszystkie diody LED zaczną migać), zanim zostanie wyświetlony ekran dotykowy kalibracji. Niedokładna kalibracja ekranu dotykowego może spowodować jego niewłaściwe działanie.

*UWAGA: Podczas aktualizacji na ekranie będzie widoczna klepsydra. Miganie niebieskiej diody LED oznacza, że konsola działa prawidłowo.*

6. Wyjmij napęd USB, gdy kalibracja zostanie zakończona, a na konsoli wyświetli się animacja wyjmowania napędu USB.

7. Naciśnij ZIELONĄ IKONĘ ZAZNACZENIA , aby zaakceptować zmianę wersji oprogramowania. Naciśnięcie CZERWONEJ IKONY ZAZNACZENIA  spowoduje anulowanie procesu aktualizacji i zachowanie dotychczasowej wersji oprogramowania.

8. Podczas aktualizacji na ekranie będzie się obracać zestaw dysz.

9. Ekran powitalny TeeJet Technologies wskazuje, że aktualizacja została zakończona.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została zainstalowana, sprawdź numer wersji na ekranie **Informacje**.

**UWAGI:**

▶ Pliku aktualizacji oprogramowania można użyć w wielu konsolach Matrix.

▶ Przed użyciem napędu USB do przechowywania danych konsoli Matrix z napędu USB należy usunąć folder aktualizacji.

**OSTRZEŻENIE!:** Nie należy korzystać z urządzeń pamięci masowej USB z technologią U3 (znanych również jako "inteligentne dyski U3"), ponieważ technologia U3 może spowodować problemy z pobieraniem lub przechowywaniem zadań.

Wszelkie pytania lub prośby o pomoc należy kierować do firmy TeeJet Technologies.

**FIRMA TEEJET TECHNOLOGIES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO POBRANIA I NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI AKTUALIZACJI**

